

Anleitung zum Upgrade auf NovaStor DataCenter Version 8

März 2020

Inhalt

- Einleitung 3**
- Upgrade Vorbereitungen 4**
- Upgrade auf Version 8 5**
- ACHTUNG! 5**
- Vorgehensweise zur Lizenzierung 6**
- Wir helfen Ihnen! 6**

Einleitung

Diese Anleitung wird Ihnen helfen, Ihre NovaStor DataCenter Umgebung von Version 6, 7 oder älter, auf Version 8 zu aktualisieren. Das eigentliche Software Update funktioniert genauso wie Sie es aus der Vergangenheit her gewohnt sind. Eine Anleitung hierzu finden Sie hier

[NovaStor-DataCenter Upgrade-Process.pdf](#)

Wenn Sie von v6 oder älter aktualisieren wollen, ist eine wichtige Neuerung in NovaStor DataCenter v7 und v8 ein neues Lizenzmanagement. Diese Anleitung gibt Ihnen alle Informationen, die Sie für eine reibungslose Aktualisierung auf die neue Lizenzierung benötigen.

Wenn Sie von v7 auf v8 upgraden bleibt die Lizenzierung für Sie gleich. Mit aktuellem NovaCare können Sie in diesem Fall mit dergleichen Lizenz weiterarbeiten. Die Lizenz wird dann beim Upgrade automatisch übernommen.

Detaillierte Informationen zu den Neuerungen und zahlreichen Verbesserungen der aktuellen Version 8.x finden Sie im [Changelog](#)

Upgrade Vorbereitungen

Sollten Sie im Zuge des Upgrades planen, neue System-Komponenten mit einzubinden, prüfen Sie bitte unbedingt die [Liste der unterstützten Systeme](#), ob diese unterstützt werden.

Wichtig!

- 1. Bitte beachten Sie, dass ab der Version 6.4 keine Windows 2003/XP Systeme mehr unterstützt werden und ab der Version 8 ausschließlich nur noch 64 Bit Betriebssysteme**
- 2. Erstellen Sie VOR dem Upgrade eine Kopie der DataCenter Datenbank**
Kopieren Sie das folgendes Verzeichnis auf einen Datenträger und bewahren diesen an einem sicheren Ort auf.
C:\ProgramData\NovaStor\DataCenter\db-derby\dc5\

Upgrade von Version 7 auf Version 8

Sollte Ihre aktuelle NovaStor DataCenter Version **älter als Version 7.3.6 sein**, führen Sie bitte zuerst ein Update auf die 7.3.8 durch:

[Klicken Sie hier für den Download der Version 7.3.11.](#)

Upgrade von Version 6 auf Version 7

Sollte Ihre aktuelle NovaStor DataCenter Version **älter als Version 6.4.9 sein**, führen Sie bitte zuerst ein Update auf die 6.4.9 durch:

[Klicken Sie hier für den Download der Version 6.4.9.](#)

Upgrade von Version 5 auf Version 7

Sollte Ihre aktuelle Version **älter als Version 5.4 sein**, führen Sie zunächst ein Command Server Update auf Version 5.4.0 durch:

[Klicken Sie hier für den Download der Version 5.4.0.](#)

Führen Sie nun das Update auf die 6.4.9 durch:

[Klicken Sie hier für den Download der Version 6.4.9.](#)

Upgrade auf Version 8

Wenn Sie die Vorbereitungen zum Upgrade auf Version 8 erledigt haben, können Sie jetzt mit dem Upgrade auf Version 8 starten.

Laden Sie nun NovaStor DataCenter v8 über den Downloadlink runter, den Sie von Ihrem NovaStor Account Manager erhalten haben.

Halten Sie Ihre NovaStor DataCenter v7 oder v8 Lizenz bereit.

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

ACHTUNG!

Ihre Version 5 oder 6 Lizenz kann nicht mehr mit Version 7 oder 8 genutzt werden. Sollten Sie NovaStor DataCenter v8 ohne eine gültige Lizenz installieren, läuft das Produkt noch für 21 Tage im Demo Modus und arbeitet danach erst weiter, wenn eine gültige Lizenz eingetragen wird.

Wenn Sie noch keine v7 oder v8 Lizenz erhalten haben, aber eine gültige v6 Lizenz besitzen, wenden Sie sich bitte an Ihren NovaStor Account Manager oder kontaktieren Sie unser NovaStor DataCenter Team unter folgendem Kontakt, um eine v8 Upgrade Lizenz zu erhalten.

NovaStor DataCenter Team
+49 40 6380 999 88
datacenter@novastor.com

Vorgehensweise zur Lizenzierung

Damit die neue Lizenzierung korrekt funktioniert, müssen alle NovaStor DataCenter Agenten auf die aktuelle Version aktualisiert werden.

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor

1. Aktualisieren Sie zuerst den Backup & Command Server.
2. [Aktualisieren](#) Sie alle verbleibenden NovaStor DataCenter Clients (Nodes).
3. Rufen Sie jetzt den „Configuration Manager“ über die obere Icon Leiste auf und wechseln Sie auf den Tab „License“
4. Füllen Sie die „Activation details“ Felder aus, tragen Ihre v7 oder v8 Lizenz dort ein und bestätigen den Vorgang mit einem Klick auf den „Activate“ Button.
5. Damit ist die Lizenzierung abgeschlossen.
Sie bekommen nun im unteren Teil des Lizenz-Fensters Ihre Lizenz-Details angezeigt.

Wir helfen Ihnen!

Hier noch ein paar wichtige Informationen zur Lizenzierung

- Die alte Version 5 oder 6 Lizenz kann ab der Software Version 7, oder höher nicht mehr genutzt werden.
- Sollten Sie im Lizenzfenster sehen, dass Workstations gezählt wurden, obwohl Sie keine sichern, kann es sein, dass entweder nicht alle Agenten auf die neue Version aktualisiert wurden. Indem Fall führen Sie Schritt 5 der [Upgrade Anleitung](#) aus.
- Wenn Workstations oder Virtual Servers von NovaStor DataCenter gezählt wurden, aber z.B. nur 0 Lizenzen dafür zugeordnet sind, wird dieser Lizenzbedarf über die verfügbaren „VM Hosts“ oder „Physical Servers“ Lizenzen abgedeckt.

Sollten Sie beim Upgrade auf Version 8 Hilfe benötigen, steht Ihnen gerne jederzeit unser Support Team zur Seite.

Bei Fragen zur Lizenzierung, wenden Sie sich am besten bitte direkt an:

Wolfgang Rudloff
Senior Backup Consultant
wolfgang.rudloff@novastor.com
Telefon: +49.40.63809.4507